

# Impostazione dei contatori di eXtraWay



Per impostare un numero di seriale in un db eXtraWay senza comprometterne l'archivio è assolutamente necessario effettuare il cambiamento a servizi spenti.

Nel file `../3di.it/extraway/xw/db/xdocwaydoc/xdocwaydoc.ser.xml` modificare l'attributo **dval** dell'elemento **data** desiderato; il valore dell'attributo **dtype** definisce la tipologia del seriale a cui si riferisce: nrecord, numero di protocollo (num\_protocollo), numero di fascicolo (num\_fascicolo), numero di repertorio (num\_repertorio).

Per archivi nuovi è necessario inserire all'interno dell'elemento **xway\_arc** l'elemento **data** per il quale si vuole impostare il seriale.

[xdocwaydoc.ser.xml](#)

```
<xway_arc>
  <data dtype="nrecord" dval="00000612"/>
  <data dtype="num_fascicolo.2016-3DIRCLE-07/00.1458." dval="00001"/>
  <data dtype="num_protocollo.2016-3DIRCLE-" dval="0000022"/>
  <data dtype="num_fascicolo.2016-3DIRCLE-00/00." dval="00002"/>
  <data dtype="num_repertorio.CONTR^3DIRCLE-2016" dval="0000001"/>
</xway_arc>
```

Esempi:

## 1. num\_repertorio

```
<data dtype="num_repertorio.D_DGA_OP^AVEPA00-2011" dval="0000010"/>
```

- **dtype** è `num_repertorio.<codice_repertorio>^<codice_amm><codice_aoo>-<anno>`
- **dval** è numero dell'ultimo repertorio inserito (con 7 cifre!!) - oppure - numero del primo repertorio che verrà inserito - 1

## 1. num\_protocollo

```
<data dtype="num_protocollo.2016-3DIRCLE-" dval="0000010"/>
```

- **dtype** è `num_protocollo.<anno>-<codice_amm><codice_aoo>-`
- **dval** è numero dell'ultimo protocollo inserito (con 7 cifre!!) - oppure - numero del primo protocollo che verrà inserito - 1

## 1. num\_fascicolo

```
<data dtype="num_fascicolo.2016-3DIRCLE-00/00." dval="00010"/>
```

- **dtype** è `num_fascicolo.<anno>-<codice_amm><codice_aoo>-<codice di classificazione>.`
- **dval** è numero dell'ultimo fascicolo inserito (con 5 cifre!!) - oppure - numero del primo fascicolo che verrà inserito - 1