



Introduzione

All'interno della release 4.5.0 di DocWay4 è stato introdotto un nuovo componente: il configuratore (in attesa di trovare un nome più originale). Tale componente si prefigge il compito di fornire un'interfaccia unica di accesso alle configurazioni per i nostri software e, al contempo, la possibilità di specificare degli override alle singole opzioni fuori dall'applicazione.

Funzionamento del configuratore

Il configuratore, nell'attuale versione 1.0.0, ad ogni richiesta di una qualche configurazione da parte dell'applicativo, esegue le seguenti operazioni:

1. cerca e carica la configurazione dall'interno dell'applicazione (considerandola come opzione di default)
2. cerca e carica la stessa configurazione in un percorso esterno, sovrascrivendo eventuali valori omonimi caricati al punto precedente

In questo modo, si ha a disposizione un meccanismo di override che permette di separare le opzioni di configurazione personalizzate dall'applicazione stessa, rendendo più agevoli gli aggiornamenti. Dato che fino alla versione 4.4.1 di DocWay4 le configurazioni erano incluse in toto all'interno dell'applicazione, è necessario spostare gli override effettuati manualmente in precedenza nel nuovo percorso di ricerca, in modo da rendere immediati anche i futuri aggiornamenti.

Percorso di ricerca esterno

A seconda del sistema operativo, il percorso di ricerca delle configurazioni esterno all'applicazione è il seguente:

- /opt/3di.it/conf/NomeApplicazione su Linux
- X:\3di.it\conf\NomeApplicazione su Windows ¹⁾

È anche possibile specificare una variabile d'ambiente, TREDI_CONF_ROOT, per forzare un override del percorso di ricerca delle configurazioni (non comprendente NomeApplicazione, ovviamente). Nel caso di applicazione ospitata da Tomcat, tale variabile va specificata nel file bin/setenv.(bat|sh) oppure nel pannello di configurazione del servizio su Windows.

Migrazione delle configurazioni

File di property java (.properties)

I file di property vengono cercati in base al loro nome direttamente all'interno della cartella radice della configurazione dell'applicazione, ovvero `${TREDI_CONF_ROOT}/NomeApplicazione2)`. Per esempio, eventuali override delle di property contenute nel file `it.highwaytech.apps.xdocway.properties`, presente nell'applicazione **DocWay4-service**, verrebbero cercati nel percorso `${TREDI_CONF_ROOT}/DocWay4-service/it.highwaytech.apps.xdocway.properties`. È possibile specificare le singole property da modificare invece di riportare l'intero file modificato, in quanto esse vengono caricate e sovrascritte singolarmente.

Per migrare configurazioni vecchie al nuovo scenario, è necessario riportare le singole property differenti da quelle di default nelle nuove posizioni sotto `${TREDI_CONF_ROOT}`.

È stato creato un semplice script per aiutare nell'estrapolare le property modificate nelle vecchie installazioni per porle nella nuova locazione sotto `${TREDI_CONF_ROOT}`:

[|to-conv.sh](#)

```
#!/bin/bash

if [ $# -ne 2 ]
then
    echo "Specificare file vecchio e file nuovo"
    exit 1
fi

diff -au "$1" "$2" | grep ^-[^-] | cut -d- -f2-
```

Lo script sopra riportato, fornendogli il vecchio file di property come primo argomento ed il file di property di default come secondo argomento produce in output le differenze tra i due. Tale output può essere rediretto verso l'opportuna locazione sotto `${TREDI_CONF_ROOT}`.

File di configurazione vari (xml, jnlp ecc.)

Allo stato attuale del configuratore (versione 1.0.0), tutto ciò che non è una property è considerato un file generico "indivisibile", per cui si procede per sostituzione ovvero: se il configuratore trova un file omonimo a quello che si sta caricando dall'applicazione



all'interno di `${TREDI_CONF_ROOT}`, questo sostituisce in tutto e per tutto il file originario. Ad esempio, il file dei diritti di docway `docway.xml` contenuto nell'applicazione `DocWay4-service` viene cercato prima all'interno dell'applicazione nel percorso relativo `base/acl/diritti`, poi viene cercato in `${TREDI_CONF_ROOT}/DocWay4-service/base/acl/diritti`: se esso è presente in quest'ultimo percorso, viene caricato e fornito all'applicazione **solo questo**.

Migrazioni specifiche per DocWay4 e DocWay4-service

FailedEmailQueue

Per far permanere tra un aggiornamento ed un altro la coda degli invii mail falliti/in corso d'opera, è necessario estrarre dalla cartella dell'applicativo `DocWay4-service` la cartella `email_queue/`, ponendola sotto `X:\3di.it\data\DocWay4-service\` (Win) oppure `/opt/3di.it/data/DocWay4-service/` (Linux). Oltre allo spostamento della cartella, è necessario specificare nella property `failedEmailQueue.workDir` (all'interno di `DocWay4-service/it.highwaytech.apps.xdocway.properties`) il nuovo path (**relativo alla posizione di DocWay4-service**) della cartella `email_queue`. Solitamente, questo equivale ad impostare la property a:

- `../../../../../../../../3di.it/data/DocWay4-service/email_queue` su Windows (poiché è necessario risalire da `Programmi\Apache Software Foundation\Tomcat 7\webapps`)
- `../../../../3di.it/data/DocWay4-service/email_queue` su Linux (poiché è necessario risalire da `apache-tomcat-7.x/webapps`)

Sviluppi futuri

L'attuale versione del configuratore è una prima implementazione di un insieme di componenti che mirano a fornire una piattaforma per creare, gestire e fornire alle applicazioni le configurazioni delle quali necessitano. Eventuali sviluppi futuri potrebbero prevedere le seguenti funzionalità:

- caricamento “al volo” delle modifiche alle configurazioni
- utilizzo di un singolo manager delle configurazioni accessibile da più client contenuti nelle varie applicazioni
- generazione di un'interfaccia di gestione delle configurazioni

¹⁾

dove X: rappresenta il drive contenente l'applicazione che sta usando il configuratore

²⁾

si usa la variabile `TREDI_CONF_ROOT` per riferirsi al percorso fisico della cartella radice di configurazione