



PEC MANAGER

Requisiti

Per utilizzare il flusso della gestione PEC MANAGER è necessario abilitare il modulo.

Il modulo si attiva in DocWay4 mediante la property **pecManager.abilitato=si** nel file *it.highwaytech.apps.xdocway.properties*.

Il modulo va attivato anche nel MSA, mediante la configurazione del documentModel della casella pec attraverso la sezione:

```
<item value="true" xpath="doc/pecmanager" />
```

Configurazione

Per attivare la funzionalità di Firma Remota Aruba in DocWay è necessario configurare alcuni parametri presenti nel file **it.highwaytech.apps.xdocway.properties**:

Property	Descrizione	Valore	Ambiente di test
abilitaFirmaRemotaAruba	attiva/disattiva il servizio di Firma Digitale Remota	si/no	si
arss.endpoint	Url Endpoint del servizio Aruba ARSS		https://arss.demo.firma-automatica.it:443/ArubaSignService/ArubaSignService
arss.certID	Identificativo univoco del certificato da utilizzare per la firma. Al momento non gestito dinamicamente. (default=AS0)		AS0
arss.typeOtpAuth	Stringa utilizzata per indicare il dominio di autenticazione. Specificare la stringa indicata in fase di installazione di ARSS (in ambiente demo default=demoprod)		demoprod

Configurazione Firma Remota OTP

Per utilizzare il servizio di Firma Remota OTP, oltre a configurare l'applicativo DocWay4 come illustrato nel paragrafo precedente, è necessario che l'utente abbia delle credenziali abilitate al servizio di Aruba.

Tale credenziale viene inviata in automatico da DocWay durante la richiesta di firma.

E' necessario quindi aggiornare nell'ACL le credenziali degli utenti abilitati, mediante la sezione *Firma Remota* della Persona Interna.

Per l'ambiente di test utilizzare

PROVIDER: **Aruba**

USERNAME: **titolare_rem**

Durante il processo di firma è richiesto una PASSWORD e il codice OTP.

La **PASSWORD** è personale, e verrà consegnato a ciascun utente abilitato direttamente da Aruba.

L'**OTP** è generato randomicamente e inviato all'utente mediante SMS o Chiamata durante il processo di firma.

Per l'ambiente di Test è possibile inserire i seguenti valori (non è necessario richiedere l'OTP in quanto fisso):

PASSWORD: **password22**

OTP: **0973487814**

Utilizzo

Firma Remota OTP

Se abilitata, accanto a ciascun allegato, appare il tastino con la penna che consente di Firmare (PADES, CADES) mediante il servizio remoto con OTP.

Si aprirà una finestra modale, che consente all'utente di inserire il proprio **PASSWORD** e mediante un apposito pulsante richiedere l'invio del codice **OTP** da inserire per concludere il processo di firma.

Nella finestra modale viene indicato il nome del file da firmare e la credenziale di firma remota dell'utente.