



File di profilo xw.conf.xml

Il file di profilo denominato *xw.conf.xml*, la cui collocazione ricalca tutti gli altri file di profilo del server, si *aggiunge* al file *xw.ini* nella dichiarazione dei parametri secondo i quali opera il server.

Se pure concepito come un file XML, esso ricorda molto un file di configurazione .ini tipico delle piattaforme Windows ma consente, diversamente da esso, di dichiarare sezioni che contengono a loro volta altre sezioni e così via sino al raggiungimento di un livello *foglia* ove vengono effettivamente espressi i valori.

Non si da esemplificazione di quanto detto in quanto la descrizione delle singole sezioni darà la chiarezza necessaria.

Sezione rmattach

La sezione *rmattach* ha particolare utilizzo nella procedura di rimozione degli allegati. E' per questa ragiona che si rimanda a [tale documentazione](#).

Sezione lazy

Si compone a sua volta di due sezioni per i titoli e gli indici. Ciascuna di esse presenta una configurazione per le voci

secs	Numero di secondi che il server attende prima di compiere una singola operazione <i>lazy</i> su un singolo documento
global.secs	Numero di secondi che il server attende tra uno slot ed un altro di operazioni <i>lazy</i> di lungo corso come appunto titoli ed indici <i>near on line</i>
global.docs	Numero di documenti che il server tratta in ogni slot di operazioni <i>lazy</i> di lungo corso come appunto titoli ed indici <i>near on line</i>

Il seguente esempio indica come configurare questa sezione.

```
<section name="lazy">
  <section name="title">
    <profile type="secs" value="2"/>      <!-- default 2 -->
    <profile type="global.secs" value="1"/> <!-- default 1 -->
    <profile type="global.docs" value="5"/> <!-- default 5 -->
  </section>
  <section name="index">
    <profile type="secs" value="5"/>      <!-- default 5 -->
    <profile type="global.secs" value="1"/> <!-- default 2 -->
    <profile type="global.docs" value="25"/> <!-- default 5 -->
  </section>
</section>
```