



FIRMA DIGITALE UNIMATICA

Versione: x.0

Rilascio: 27/09/2019

Aggiornamento Integrazione Firma Remota OTP.

Requisiti

Per utilizzare l'integrazione della Firma Digitale all'interno di DocWay4 è necessario installare e configurare il webservice **UniservWS** sviluppato da 3DI.

Il webservice **UniservWS**, opportunamente configurato, si interfaccia con il servizio di Unimatica (Uniserv_WS20), che espone le funzionalità di:

- Firma Digitale con dispositivo
- Firma Remota OTP

Per la **Firma Digitale con dispositivo** è necessario scaricare e installare l'applet *UniletApp*. Per la **Firma Remota OTP** è necessario possedere delle credenziali abilitate su *HSM* di Unimatca.

UniservWS

Il webservice è sviluppato in tecnologia JAVA ed è accessibile mediante chiamata SOAP. Principalmente espone 2 metodi:

- **ConsegnaFirmabili**: invocato da DocWay per avviare il processo di Firma dei files;
- **ConsegnaFirmati**: risposta di callback invocato dai ws Uniserv_WS20 per la consegna dei file firmati digitalmente

E' necessario configurare i parametri all'interno del web.xml per garantire la corretta comunicazione tra **UniservWS** e **Uniserv_ws20**:

- **unimaticaUniservWsEndpoint**: specificare l'endpoint del servizio Uniserv_WS20 esposto da Unimatica.
Per l'ambiente di test → <https://web1.unimaticaspa.it/uniserv-test-na/services/uniservService20>.
- **treDiRiconsegnaWSEndpoint**: specificare l'url di UniservWS accessibile da esterno. Questo è l'endpoint che verrà utilizzato da Unimatica per la chiamata di callback.
Per l'ambiente di test → <http://docway-test.bo.priv:8080/UniservWS/services/enteSoap20>.

Configurazione

Per attivare la funzionalità di Firma Digitale Unimatica in DocWay è necessario configurare alcuni parametri presenti nel file **it.highwaytech.apps.xdocway.properties**:

Property	Descrizione	Valore	Ambiente di test
abilitaFirmaUniserv	attiva/disattiva il servizio di Firma Digitale con dispositivo	si	no
abilitaFirmaRemotaUniserv	attiva/disattiva il servizio di Firma Digitale Remota con OTP	si	no
uniservWs	Url per accesso al ws UniservWS	Stringa	http://docway-test.bo.priv:8080/UniservWS/services/enteSoap20
uniserv.wsUrl	Url per accesso al ws 3diws	Stringa	http://docway-test.bo.priv:8080/3diws/services/eXtraWay