



Aggiornamento della Rubrica

Per aggiornare la lista dei contatti che manda Roberto in formato Ldif. Si procede in questo modo:

1. Si modifica il file e si toglie la parte iniziale se non dovesse funzionare il punto 3

```
dn: dc=3di,dc=it
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organizationalUnit
dc: 3di
ou: LDAP Server 3di

dn: ou=rubrica,dc=3di,dc=it
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: rubrica
description: Internal Addressbook
```

2. Il file si fa upload nel server eretteo.bo.priv

3. Con i seguenti comandi prima si cancella tutto il contenuto della rubrica. Poi si importa quella aggiornata. Questo si fa perchè, se per esempio un numero di telefono viene modificato ad un contatto già esistente, nella Ldif mandata. Allora quel campo non verrà aggiornato perchè i contatti esistenti si saltano. Si aggiungono solo quelli nuovi con il comando ldapadd. Quindi eseguire i seguenti comandi nel server:

```
ldapdelete -r -D "cn=Manager,dc=3di,dc=it" -W "ou=rubrica,dc=3di,dc=it" -x -c
ldapadd -D "cn=Manager,dc=3di,dc=it" -f acLLdap.ldif -W -x -c
```

con password di ldap XcQ91YT3Tk5ToR2i

Oppure utilizzare lo script script_rubrica in /root.

4. Configurazioni client:

```
Hostname: eretteo.bo.priv
Base DN: ou=rubrica,dc=3di,dc=it
Port number: 389
Ambito: Subtree(Sottoalbero)
```