



Creazione cartelle condivise

Nella sezione Domain del UCS trovate Share. E' molto importante che i diritti siano Administrator come utente owner e Domain Admins come gruppo. Questo server per gestire facilmente gli accessi tramite il Secyrity tab delle cartelle in Windows. E' suggerito che il path del share termini con /. Esempio /mnt/test/

Shares: wp

General

NFS

Samba

Advanced settings

Options

Policies

General settings

Type: Share: Directory

Position: ig.schein:/shares

SAVE

BACK

General directory share settings

wp

Name *

backup.schein.ig

Host *

/var/shares/windows-profiles

Directory *

Administrator

Directory owner of the share's root directory

Domain Admins

Directory owner group of the share's root directory

Permissions for the share's root directory

	Read	Write	Access
Owner	☒	☒	☒
Group	☒	☐	☒
Others	☒	☐	☒
		Setgid	Sticky bit
		☐	☐

Nel caso explorer di windows facesse crash, allora controllare gli acl di quella cartella in ucs(esempio sotto) tramite:

```
getfacl /mnt/3di
```

Il contenuto deve essere così:

```
# file: opt/3di/
# owner: Administrator
# group: Domain\040Admins
user::rwx
group::r-x
other::r-x
```

Creazione cartelle Home Utenti

Dopo che si è creato la share dove devono esistere le cartelle home (come sopra indicato), potete configurare la home nel profilo di ogni utente nella sessione Account. Importante. Manualmente la share delle home si trovano in \\ucs01.bo.priv\nomeutente

Windows

H:

Windows home drive

\\ucs01\test

Windows home path

Windows logon script

Windows profile directory

homes (/opt/homes on ucs01.tredi.priv)

Home share

test

Home share path



Impostare diritti di cartelle dal CLI

In caso di copia dei file tramite linux CLI, i diritti si possono gestire in questo modo:

Cambiare la ownership della directory con

```
chown -R nomeutente:"Domain Users" nomecartella
```

Cambiare le ACL con

```
setfacl -R -m user::rwx nomecartella
```

Con

```
getfacl nomecartella
```

potete fare le verifiche