



eXtraWay Platform Server - Installazione FtsWs (Windows)

Requisiti

Windows server 2008 R2 con IIS versione 7 o superiore

Installazione

1. Effettuare tutti gli aggiornamenti di Windows compresi i .NET
2. Installare IIS con i seguenti componenti:
 1. Sviluppo applicazioni
 2. Estendibilità .NET
 3. CGI
 4. Estensioni Isapi
3. Installare .NET Framework 4 se la configurazione non compare in IIS -Da verificare se necessario-
4. Installare Visual Studio Redistributable 2010 sp1 32 bit se non presente
5. Nella console di IIS:
 1. A livello di web server, nella tabella *Restrizioni ISAPI e CGI*, impostare il percorso a *FtsWs.exe* e cliccare su *Consenti*
 2. Creare un application pool con nome *ftsws*
 3. Creare una nuova applicazione con nome *ftsws* che punti alla cartella contenente il file *FtsWs.exe* e che abbia come application pool l'omonima
 4. A livello di applicazione *ftsws*, impostare in *Mapping Gestori*:
 1. Diritto di esecuzione tramite pulsante *Modifica autorizzazioni funzionalità*
 2. Sotto *CGI-exe* impostare *fastcgimodule* al posto di *cgimodule* e inserire il percorso del file *FtsWs.exe* dove chiede un percorso eseguibile opzionale.