Configurazione FCS

Il file per configurare il FCS si trova nel seguente percorso:

`3di.it/platform/fcs/conf/extraway-fcs.conf`

`3di.it/platform/fcs/classes/it.extrawaytech.fcs.properties`

Il piu importante e che va spesso modificato è il primo file extraway-fcs.conf. Va controllato il percorso giusto per il Java, Office e deffinita la memoria che utilizerà

NUOVA VERSIONE docway-fcs

Per impostare una data di start bisogna comporre una query adeguata

```
xway.query=(([/doc//xw:file/@convert/]="yes") OR ([/doc//xw:file/@agent.pdf/]="yes")) AND
([/doc/storia/creazione/@data/]={AAAAMMGG|})
```

Per i nuovi docway-fca e docway-fcs aggiungere le seguenti 2 righe nel file xdocwaydoc.conf.xml dentro la cartella dei db (es. E:\3di.it\extraway\xw\db\xdocwaydoc) e rifare gli indici da console a servizi spenti dopo aggiunta delle stesse

```
<key name="XML,/doc//xw:file/@convert"/>
<key name="XML,/doc//xw:file/@agent.pdf"/>
```

WINDOWS

Su windows la memoria è definita nel file .bat usato per l'installazione! (i due valori vanno inseriti uguali memoria di partenza e massima)