Migrazione da vmware a proxmox

La procedura ottimale prevede avendo la possibilità di avere la macchina accesa su vmware di rimuovere i vmware tools prima dell'export.

1. Copiare il file .ova in una cartella accessibile da proxmox;
2. Scompattare l'archivio con: “tar -xvf vm.ova”
3. Convertire il disco con il tool di quemu: “qemu-img convert -f vmdk myvm-disk1.vmdk -O qcow2 myvm-disk1.qcow2”
4. Controllare nel file .ovf le specifiche della macchina e creare su proxmox una vm nuova avendo accortenza di assegnare le stesse risorse che la vm aveva in origine.
5. Controllare la posizione e il nome del disco virtuale creato durante la procedura
6. Sostituire il disco appena creato con quello convertito in precedenza: “mv disco-convertito.qcow2 vm-101-disk-1.qcow2”

NB: Con dischi LVM l'hardware virtuale deve essere in IDE0.