



WORK in PROGRESS

[appunti_di_bob.txt](#)

eXtraWay EE: from 1.4 to 2.0 Recipe

First of all: backup!

Venendo da una 1.4 copiarsi la cartella /opt/3di.it/extraway/xwee/conf e script cos? da non perdere le precedenti impostazioni.

Copiare analogamente anche le cartelle <nomearchivio>/<nomearchivio>.script per accertarsi che non vengano cambiate in sede d'installazione.

Salvaguardare le configurazioni di altre componenti quali fca/fcs se presente e cos? via.

Procedere alla disinstallazione di xwee e tutte le sue dipendenze

Cambiare il repository.

Install xwee che installa anche tutte le dipendenze.

Se precedentemente presente installare xwee_replica.x86_64

Install 3di_tomcat7 con la dipendenza della jre

3di_base sarebbe da installare ma rimane dopo la sua disinstallazione in quanto non vuoto.

Install xwee_fca.noarch

Abilitare i servizi. (systemctl enable)

Controllare i file di configurazione di /opt/3di.it/extraway/xwee/conf

Controllare i file di configurazione di /opt/3di.it/extraway/xwee/script

Configurare il file /opt/3di.it/extraway/xwee/conf/storage.conf.xml per introdurre 3 storages e 3 persistors, uno per ciascun archivio (acl, xdocwaydoc, xdocwayproc) seppure tutti facenti riferimento allo stesso MongoDB.

Allineare i file di configurazione dei tre archivi alla versione enterprise 2.0

Verificare ed allineare, al bisogno, gli script nelle corrispondenti cartelle <nomearchivio>.script

Verificare il numero di record d'archivio. (acl 3266959-1475, xdocwayproc 1269-0, xdocwaydoc 198539-705)

Avviare eXtraWay.

Ricalcolare le chiavi di univocità su tutti gli archivi.

XML-COMMAND

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

```
<cmd c="x18" bits="8">
```

```
</cmd>
```