



# FIRMA DIGITALE ARUBA

Versione: x.0

Rilascio: 28/10/2019

Aggiornamento Integrazione Firma Remota OTP (ARSS)

## Requisiti

Per utilizzare l'integrazione della Firma Digitale all'interno di DocWay4 è necessario possedere delle credenziali abilitate su HSM di Aruba.

## Configurazione

Per attivare la funzionalità di Firma Remota Aruba in DocWay è necessario configurare alcuni parametri presenti nel file **it.highwaytech.apps.xdocway.properties**:

Property	Descrizione	Valore	Ambiente di test
abilitaFirmaRemotaAruba	attiva/disattiva il servizio di Firma Digitale Remota	si/no	si
arss.endpoint	Url Endpoint del servizio Aruba ARSS		<a href="https://arss.demo.firma-automatica.it:443/ArubaSignService/ArubaSignService">https://arss.demo.firma-automatica.it:443/ArubaSignService/ArubaSignService</a>
arss.certID	Identificativo univoco del certificato da utilizzare per la firma. Al momento non gestito dinamicamente. (default=AS0)		AS0
arss.typeOtpAuth	Stringa utilizzata per indicare il dominio di autenticazione. Specificare la stringa indicata in fase di installazione di ARSS (in ambiente demo default=demoprod)		demoprod

### Configurazione Firma Remota OTP

Per utilizzare il servizio di Firma Remota OTP, oltre a configurare l'applicativo DocWay4 come illustrato nel paragrafo precedente, è necessario che l'utente abbia delle credenziali abilitate al servizio di Aruba.

Tale credenziale viene inviata in automatico da DocWay durante la richiesta di firma.

E' necessario quindi aggiornare nell'ACL le credenziali degli utenti abilitati, mediante la sezione *Firma Remota* della Persona Interna.

Per l'ambiente di test utilizzare

PROVIDER: **Aruba**

USERNAME: **titolare\_rem**

Durante il processo di firma è richiesto una PIN e il codice OTP.

Il **PIN** è personale, e verrà consegnato a ciascun utente abilitato direttamente da Aruba.

L'**OTP** è generato randomicamente e inviato all'utente mediante SMS o Chiamata durante il processo di firma.

Per l'ambiente di Test è possibile inserire i seguenti valori: PIN: password22 OTP: 0973487814

===== Utilizzo ===== Firma Digitale con dispositivo ===== Se abilitata, nella barra del menu appare il tasto **Firma Remota**, che consente di firmare in maniera massiva tutti gli allegati del documento mediante l'applet di Unimatica. ===== Firma Remota OTP ===== Se abilitata, accanto a ciascun allegato, appare il tastino con la penna che consente di Firmare (PADES, CADES) mediante il servizio remoto con OTP.